

MT-1 補足資料

<p>管理者認証 有効化設定</p>	<p>操作パネル 「設定」/「セキュリティ設定」/「管理者認証」する 暗証番号を設定</p>	<p>インターネットサービス 「システム設定」/「機械管理者の設定」/「管理者モード」: ”有効” 機械管理者のユーザー名とパスワードでログイン</p>
<p>管理者識別子 初期値変更 のガイド</p>	<p>初期値がなく、「管理者認証」:ONにするとき、暗証番 号を設定</p>	<p>インターネットサービスヘルプ “ログイン/ログアウト”の ページに以下の注記あり ”機械管理者のユーザー名およびパスワードは、本機の設 置後すぐに変更してください。”</p>
<p>管理者権限 取得手段</p>	<p>セキュリティ設定項目の設定を行うときに暗証番号 を入力</p>	<p>インターネットサービスの一部の機能を使用する場合に、 機械管理者用のユーザー名とパスワードでログインする。</p>
<p>セキュリティ設定項目</p>	<p>[NEC MultiWriter 4F150] ●[アドレス帳(Address Book)] ●[レポート/ リスト(Information Pages)] ●[一般(General)] ●[ネットワーク設定(Network Settings)] ●[アプリの初期値(App Defaults)] ●[セキュリティ設定(Security Settings)] ●[メンテナンス(Maintenance)] ●[高度な設定(Advanced Settings)] [NEC MultiWriter 4C150] ●[レポート/ リスト(Information Pages)] ●[一般(General)] ●[ネットワーク設定(Network Settings)] ●[セキュリティ設定(Security Settings)] ●[メンテナンス(Maintenance)] ●[高度な設定(Advanced Settings)]</p>	<p>アプリ(メール機能、ファクス機能)の初期値 アドレス帳 ネットワーク設定 権限設定 集計管理 システム設定(セキュリティー、証明書、機械管理者設定 以下は、機械管理者権限無しでアクセス可能 ホーム(機器情報、通知、消耗品、トレイ、メーター、クイック リンク) ジョブ一覧</p>
	<p>NEC MultiWriter 4F150 …リファレンスガイド NEC MultiWriter 4C150 …リファレンスガイド 3.1 操作パネルを使用する 機能にアクセス制限をかける</p>	<p>インターネットサービスヘルプ</p>